



Störendes per Layersteuerung ausblenden und damit für mehr Überblick und leichteres Arbeiten sorgen – dieses Bedürfnis ist so alt wie AutoCAD selbst. War man in den Anfangszeiten des Programms noch auf selbstgeschriebene Lösungen angewiesen, haben die Autodesk-Entwickler bald reagiert und mit LAYOFF einen entsprechenden Befehl zur Verfügung gestellt, der zuerst nur Bestandteil der Expressstools war, aber schnell in die Riege der Standardbefehle aufgenommen wurde. **ACM-LAYERAUS.LSP** eröffnet jetzt eine Alternative, die für die Wahl der zu deaktivierenden Zeichnungsebenen vier Methoden zur Verfügung stellt.

1. Mit der Option „Objektwahl“ werden die zu deaktivierenden Layer auf der Basis von Quellobjekten bestimmt, wobei die Objektwahl mit den Auto-

CAD-Standardmethoden wie Picken, Fenster, Kreuzen usw. erfolgt. Der Auswahl Satz wird nach den enthaltenen Layern durchforstet, die dann anschließend ausgeblendet werden.

2. Die Variante „Auswahlliste“ öffnet ein Dialogfeld, das alle aktuell eingeschalteten Layer zur Auswahl auflistet. Mit der im Dialogfeld integrierten Schaltfläche „Suchen nach“ und dem zugehörigen Eingabefeld lassen sich auch gezielt Layer anhand des Namens oder beliebiger Kombinationen von Platzhaltern ausfindig machen, was die Wahl von Layergruppen mit gleichen Namensbestandteilen wesentlich vereinfacht. So werden beispielsweise mit der Eingabe „*abc*“ alle Layer markiert, deren Namen die Zeichenfolge „abc“ enthalten. Die Groß-/Kleinschreibung spielt bei dieser Platzhaltersuche keine Rolle.

3. Die Radikalmethode „Alle“ deaktiviert ohne weitere Nachfrage alle Zeichnungsebenen auf einen Schlag.

4. Wurde der Befehl im aktuellen Dokument schon einmal ausgeführt, bietet die Option „Vorherige Auswahl“ die Chance, den gleichen Ausschaltvorgang mehrmals im Schnelldurchgang zu wiederholen. Die zuletzt verwendete Methode wird immer gespeichert und kann durch Bestätigen mit der Eingabetaste auf kurzem Wege zum Einsatz gebracht werden.

Gerhard Rampf/ra ◀

Programm: ACM-LAYERAUS.LSP

Funktion: Layer ausschalten

Autor: Gerhard Rampf

Lauffähig ab: AutoCAD 2005

Bezug: online

